Настройка роутера на примере Asus RT-N11Р для получения услуг от ЗАО «Золотая линия»

- 1. Откройте любой WEB-обозреватель на вашем компьютере (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox)
- 2. В адресной строке введите адрес 192.168.1.1:



- 3. В форме для ввода логина введите «admin», пароль «admin»
- 4. В меню слева выберите пункт «Дополнительные настройки»-> «Интернет»:



- 5. В центральной части окна выберите закладку «Подключение», и выберете следующие параметры
 - 5.1. Тип WAN-подключения: автоматический IP
 - 5.2. Включить WAN: да
 - 5.3. Включить NAT: да
 - 5.4. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

Интернет - Подключение				
RT-N11P поддерживает несколько типов п меню рядом с WAN тип соединения. Настр Вами.	одключения к WAN (глобальная сеть). Эти виды выбираются ройка полей различаются в зависимости от типа соединения,			
Основные настояки				
Тип У Л-подключения	Автоматический ІР			
ВКЛЮЧИТЬ WAN	О Да ● Нет			
В КЛЮЧИТЬ NAT	О Да ● Нет			
Вклюсть UPnP <u>UPnP FAQ</u>	О Да ● Нет			
Настройка DNS WAN				
Подключаться к DNS-серверу автоматически	О да ● Нет			
Настройка учетной записи				
Аутентификация	Отсутствует •			
Специальные требования поставщика	а услуг Интернета			
Имя хоста				
МАС-адрес	Клонировать МАС			
Режим DHCP запросов	Агтессивный			
	Применить			

- 6. В меню слева выберите пункт «Беспроводая сеть». В центральной части окна в закладке «Общие» настройте следующие параметры:
 - 6.1. SSID так будет называться сеть, к которой вы будете подключаться, например myrouter.
 - 6.2. Режим беспроводной сети 11bgn смешанный
 - 6.3. Ширина канала 20МГц
 - 6.4. Канал 1, 4 или 11
 - 6.5. Метод проверки подлинности:WPA2-Personal
 - 6.6. Шифрование WPA:AES
 - 6.7. Предварительный ключ WPA: ключ шифрования, который вы будете использовать для подключения к сети
 - 6.8. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

/ISUIS RT-N11P	Выход Перезагру	узка Рус	ский
+ х + Быстрая настройка Интернет	Режим работы: <u>Беспроводной роутер</u> В SSID: <u>goldlanin222</u> Общие WPS WDS Фильтр MAC-ад	ерсия прошивки: <u>3.0.0.4.376_2608</u> ресов беспроводной сети Настройка RADIUS Профессиональн	88 10
Общие Карта сети	Беспроводная сеть - Общие		
🞊 Гостевая сеть	SCIAHOBKA ОЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ЗАВИ	пуrouter	
Диспетчер трафика	Скрыть SSID	● Да О Нет	
Родительский контроль	Режим беспроводной сети	ABTO D/g Protection	
Дополнительные настройки	Ширина канала Канал	20 MHZ V 4 V	
сеть	Метод проверки подлинности	WPA2-Personal	
Локальная сеть	Шифрование WPA	AES *	
💮 Интернет	Предварительный ключ WPA		
IPv6	Интервал ротации сетевых ключей		
VPN		применить	

- 7. В меню слева выберите пункт «Администрирование», В центральной части окна выберите закладку «Система», измените следующие параметры:
 - 7.1. Включить веб-доступ из WAN: да
 - 7.2. Порт веб-доступа из WAN:8080
 - 7.3. Allow only specified IP address: да
 - 7.4. В таблице «Specified IP Address» в поле «Список клиентов» введите адрес 81.200.240.20 и нажмите кнопку «Добавить» («+»).
 - 7.5. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

Данная настройка необходима для удаленного входа на ваш роутер специалистом технической поддержки и диагностики работы роутера:

/ISUS RT-N11P	Выход Переза	агрузка	Русский	
Быстрая настройка Интернет	Режим работы:	р Версия прошивки: <u>3.0.0.4.376_2608</u>	æ e	
	Режим работы Система Обновлен	ие микропрограммы Управление настроиками		
Общие	Алминистрирование - Систем	a		
品 Карта сети	Изменение пароля роутера, часового пояса и настроек NTP сервера			
•				
Гостевая сеть	Изменение пароля роутера			
Диспетчер трафика	Имя пользователя для роутера	admin		
Родительский	Новый пароль			
контроль	Повторно введите новый пароль	Показать пароль		
Дополнительные настройки	Прочее			
Беспроводная сеть	Поведение кнопки WPS	Вкл./Выкл. Wi-Fi О Активировать WPS		
🗥 Локальная сеть	Удаленный сервер журнала			
۵. 	Часовой пояс	(GMT+03:00) Калининград, Кувейт, Эр-Рия,	1. · · ·	
🜐 Интернет	NTP-сервер	pool.ntp.org	Ссылка NTP	
1Pv6	Включить Telnet 2	● Да О Нет		
🎸 VPN	Метод проветии подлинности	нттр		
	Ви кочить веб-доступ из WAN	О Да ● Нет		
Оранднауэр	Порт веб-доступа из WAN	HTTP: 8080		
🔬 Администри- рование	Anto Logout	зо мин. (0 для отключения)		
🕼 Системный журнал	Allow only specified IP address	О Да ● Нет		
О Сетевые	Specified IP англов (Максимум : 4	0		
утилиты	3	Список клиентов	Добавить / Удалить	
	81.200.240.20		Ð	
		в таблице отсутствуют данные.		
		Применить 5		
	O Holp & Support Manual Hility	FAD		

8. В верхней части окна нажмите кнопку «Перезагрузка»



Дождитесь окончания процесса перезагрузки. На этом процесс настройки окончен.